

Quick Heal®

کوہیک ہیل

راہنمای آپگرید

کوہیک ہیل ادمین کنسول

ADMIN CONSOLE

Installation Guide

مراحل آپگرید ادمین کنسول به نسخه اندپوینت سکیوریتی ۵.۰

اندپوینت سکیوریتی سرور چندگانه دارای ویژگی های منحصر به فردی است. مدیر سیستم می تواند Quick Heal Endpoint 5.0 را هر جایی که ادمین کنسول ۴.۶ یا نسخه های پایین تر وجود دارد، نصب نماید. این ویژگی، مدیران سیستم را قادر می سازد تا نرم افزار خود را طی چند مرحله ساده به کوپیک هیل اندپوینت سکیوریتی ۵.۰ ارتقا دهند. برای ارتقا به **Quick Heal Endpoint Security 5.0** مراحل زیر را دنبال نمایید :

در این بخش، Quick Heal Endpoint 5.0 نرم افزار قبلی موجود را شناسایی و پیام زیر به نمایش در خواهد آمد :




دکمه Yes را کلیک نمایید تا فرآیند نصب آغاز گردد.




پس از اجرای برنامه صفحه فوق که معرفی اندپوینت سکیوریتی است، ظاهر می شود. برای ادامه بر روی دکمه Next کلیک کنید.



پس از قرائت توافقنامه حفظ قوانین کپی رایت برای ادامه باید گزینه I Agree را انتخاب و بر روی Next کلیک نمود.



در این مرحله باید مسیر نصب برنامه را تعیین شود که می توان همان مسیر پیش فرض را تایید نمود و Next را کلیک کرد.



مرحله اسکن و ویروس یابی پیش از نصب حافظه کامپیوتر را نمایش داده می شود.



بر روی یکی از گزینه ها کلیک نمایید (ترجیحاً بر روی Apache نصب شود). نصب Apache بصورت خودکار همراه با ادمین کنسول نصب می شود. بر روی Next کلیک نمایید.

[در صورتی که مایلید از IIS استفاده نمایید و IIS Server بر روی سیستم شما نصب نیست، باید در ControlPanel/Add or Remove Programs/Add or Remove Components/ Internet Information Services(IIS) نصب شود . سپس برنامه مجددا اجرا گردد.]

در این مرحله تنظیمات مربوط اطلاعات سرور (ترجیحا بر روی نام سرور نصب شود) و پورت های HTTP و SSL به پورت می باشد، در صورتی که پورت های فوق در شبکه شما استفاده می شوند، آنها را تغییر دهید، در غیر این صورت پیش فرض را تایید نموده و بر روی Next کلیک نمایید.

برای تایید اطلاعات فوق Yes را انتخاب کنید.

Quick Heal Endpoint Security

Proxy Settings

Provide proxy settings if any.

If you are using a proxy to connect to the Internet then provide the proxy information. Quick Heal Endpoint Security requires these information to register and download the updates.

Proxy Settings

Enable Proxy Settings

Proxy Type: HTTP Proxy

Proxy Server: 192.168.2.1

Port: 8080

Authenticate to connect through Proxy

User Name:

Password:

<< Back Next >> Cancel

تنظیمات مربوط به پراکسی جهت دسترسی به اینترنت می‌باشد. در صورتی که نحوه دسترسی به اینترنت از طریق پروکسی باشد، تنظیمات Proxy خود را اعمال نموده و Next را کلیک کنید.

Quick Heal Endpoint Security

Client Installation Settings

Specify the path of the client computer where Quick Heal has to be deployed. Please make sure that the path you are specifying is correct. These changes can not be modified once the Quick Heal Endpoint Security installation is completed.

Installation settings

Specify one of the following variables for setting the client installation path. If you do not wish to use the default variables then provide the specific installation path.


%BOOTDRIVE%: The Boot drive of the system.
%PROGRAMFILES%: The location of Program Files folder.

Specify a port number to be used for Server and Client communications and management. The specified port number should not have conflicts with network environment or applications, otherwise choose different port.


Client Agent Communication Port:

<< Back Next >> Cancel


این پنجره تعیین پورت مربوط به ارتباط کلاینتها با سرور ادمین کنسول آنتی ویروس است. در صورتی که پورتهای فوق آزاد می‌باشند، پیش فرض را انتخاب و Next را کلیک نمایید.




تایید پورت تعیین شده قبلی




تعیین رمز عبور برای نرم افزار مدیریت سرور و دسترسی به تنظیمات کلاینت که به صورت متفاوت باید وارد شود.




خلاصه‌ای از تنظیمات اعمال شده و تایید مراحل کار انجام شده تاکنون. برای ادامه بر روی Next کلیک کنید.



شروع به نصب آنتی ویروس و کپی فایل‌های مورد نیاز



توضیحاتی راجع به ادمین کنسول، برای ادامه بر روی Next کلیک کنید.



به محض اتمام نصب نسخه جدید Quick Heal Endpoint 5.0، نسخه قبلی ادمین کنسول کوپیک هیل را باز نمایید و مراحل زیر را انجام دهید:



گزینه Admin Server -> Administrator Settings را کلیک نمایید.

در اینجا، Server Name/IP، آی پی یا نام ماشین را وارد نمایید. آدرس IP سرور فرضی ما 192.168.0.50 می باشد که آن را وارد کرده و فیلد پورتی که شما برای ارتباطات کلاینت-سرور در هنگام نصب اندپوینت سکيوریتی انتخاب کرده بودید را وارد می کنیم. پیش فرض 5041 می باشد.

بنابراین جزئیات به صورت زیر باید وارد نمایید:

Server Name/Ip: 192.168.0.50

Port: 5041

دکمه Apply را کلیک نمایید.


یک پیام اطلاع رسانی درباره نسخه جدید Quick Heal Endpoint 5.0 به تمام کلاینتهای کوئیک هیل ارسال خواهد شد و تمام کلاینتهای کوئیک هیل به صورت خود کار به نسخه جدید Quick Heal Endpoint 5.0 هدایت خواهند شد.

نکته: بعد از انتقال کامل کلاینتها به نسخه جدید، حد کثر ظرف مدت یک ماه نسخه قبلی را حذف و سپس نسخه جدید را فعال (Active) نمایید. مراحل کار در زیر آمده است.

حذف نسخه قبلی ادمین کنسول (Quick Heal Admin Console 4.6)
قبل از حذف نرم افزار، سریال محصول و شماره فعال سازی کنسول کوپیک هیل خود را یادداشت کنید چرا که برای فعالسازی کنسول جدید کوپیک هیل آنها را نیاز خواهید داشت.

برای حذف ادمین کنسول ۴.۶ به مسیر زیر بروید:


Start->All Programs->Quick Heal Admin Console 4.6->Uninstall Admin Console




با انتخاب مسیر فوق صفحه زیر نمایش داده می شود.




کلمه عبور ادمین کنسول را وارد نمایید.



توجه مهم - تیک گزینه "Uninstall Apache Web server" را برداشته و بر روی Next کلیک نمایید.



صفحه فوق فرآیند حذف کوپیک هیل را نشان می دهد.



سیستم را Restart نمایید.

پس از حذف ادمین کنسول قبلی کوپیک هیل، نرم افزار Quick Heal Endpoint 5.0 را با سریال محصول و شماره فعال سازی که در اختیار دارید مجدداً فعال (Active) نمایید.